Aktualizacja oprogramowania AP-IP

1.Uruchomić system w trybie serwisowym! (WAŻNE)

2. Należy zakończyć połączenie z PC jeżeli jest.

3.Z poziomu logowania do serwisu użytkownika AP-IP (webserwer) przechodzimy skrótem do administracja lub wchodzimy na strone https://x.x.x.xi444. gdzie x.x.x.x to adres AP-IP

ub wenduziniy nu subi	$c \underline{\mathrm{mps.}//\mathrm{A.A.A.A.}}$, guzie Λ . Λ . Λ to du		
← Wróć		Ustawienia		
Č		Ŷ		6,0 Carto
థి			\nearrow	
me-//107 158 2 180/#				
Ap-Ip				
Wymagana autor	yzacja			
Nazwa użytkownika	root			
Hasio				
🚺 Zaloguj 🙆 Resetuj				
Ropam Elektronik				

3.Logowanie do panelu administracyjnego: użytkownik: root hasło: id centrali 16 znaków 4. Wejście do zakładki System->Aktualizacja firmware.

Ap-Ip Stan - System - Sieć - Wyloguj	
Operacje aktualizacji Akcje	
Wgraj nowy firmware Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie działające firmware. Zaznacz opcję "Zachowaj ustawienia", aby zachować bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware).	
Zachowaj ustawienia:	
Obraz: Browse No file selected. Wgraj obraz	
Ropam Elektronik	
5.Wskazać plik obrazu ap_ip_x.x.bin → 'Wgraj obraz'. 6.Zaznaczenie opcji Zachowaj ustawienia spowoduje zachowanie ustawień sieci.SSID, WPA	
Ap-Ip Stan - System - Sieć - Wyloguj	
Aktualizuj firmware - Zweryfikuj Obraz flash'a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby upewnić się, że został przesłany poprawnie. Wciśnij "Wykonaj" aby kontynuować aktualizację.	
Suma kontrolna:	

- Rozmiar: 8.75 MB(dostępne 15.63 MB)
- Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane.

	Anuluj	Wykonaj
Ropam Elektronik		

7.W następnym oknie naciskamy 'Wykonaj'.

8.Nie należy wyłączać zasilania AP-IP podczas trwania aktualizacji, może to spowodować uszkodzenie urządzenia (odpłatny serwis u Producenta). Nie wolno również doprowadzić do restartu centrali OptimaGSM.

Czas aktualizacji to około 5minut.